

A bekezdések elrendezésére vonatkozó beállításokat a **Formátum** menü **Bekezdés** parancsával adhatjuk meg. A formátumozás itt is a kijelölt bekezdésekre vagy az aktuális, azaz a kurzort tartalmazó bekezdésre vonatkozik.

A bekezdések elrendezésével kapcsolatos legáltalánosabb formátumokat a **Behúzás és térköz** fülön találjuk. Az **Igazítás** legördülő lista elemeivel a bekezdések sorainak margók közötti elrendezését állítjuk be.

A **Vázlatszint** rovat segítségével beállítjuk a bekezdés helyét a Vázlat nézetben megjelenített hierarchiában. A **Behúzás** csoport beállításainak segítségével a bekezdés széleinek a margóktól való távolságát határozzuk meg.

A **Balról** és **Jobbról** rovatok segítségével a bekezdés bal és jobb margótól való távolságát állítjuk be. A **Típusa** legördülő lista segítségével lehetőségünk van a bekezdés első, vagy az első kivételével az összes többi sorának behúzására is. Az első sor behúzásához az **Első sor** listaelemet, a többi sor behúzásához a **Függő** listaelemet kell választanunk.

A behúzás mértékét a **Méret** léptethető mezőben állítjuk be.

A **Térköz** csoport beállításaival határozhatjuk meg a bekezdések, illetve a sorok közötti távolságot. Az **Előtte** és **Utána** rovatokban a bekezdések feletti és alatti üres térköz pontban mért nagyságát adhatjuk meg.

A **Sorköz** legördülő listában a bekezdés sorainak távolságát szabhatjuk meg. Egyes lehetőségek választása esetén a sortávolságot az **Értéke** rovatban adhatjuk meg. A **Bekezdés** párbeszéd panel **Szövegbeosztás** fülén a bekezdések tördelésével kapcsolatos speciális opciókat állíthatunk be.

A fenti formák egy részét a Formázás eszköztár alapértelmezett gombjaival, illetve billentyűparancsokkal is beállíthatjuk. A bekezdések behúzását és a behúzás mértékét a vízszintes vonalzon látható jelek húzásával is megváltoztathatjuk.